



MANUAL DE UTILIZADOR



Tabela de coeficientes de abate

Histórico de versões

Versão	Referência	Autor	Dt. Emissão	Comentários
01		João Jacinto	03/09/2010	



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. OBJECTIVOS	3
1.2. ESTRUTURA	3
1.3. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE	3
2. REQUISITOS MÍNIMOS	4
2.1. IMPORTAÇÃO DE COEFICIENTES DE ABATE	4
3. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE	5



1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJECTIVOS

Este manual tem como objectivo a explicação sobre uma possibilidade de carregamento rápido da tabela de coeficientes de abate, para a aplicação de Gestão de Imobilizado.

1.2. ESTRUTURA

Este documento é composto por quatro partes

- Introdução
- Requisitos mínimos
- Descrição da funcionalidade

1.3. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

A informação contida neste documento é confidencial e pertence à LUSODATA - Serviços Informáticos S. A. Qualquer divulgação, reprodução, cópia ou distribuição total ou parcial da mesma é proibida, não podendo ser utilizado o seu conteúdo para outros fins sem autorização da LUSODATA - Serviços Informáticos S.A.



2. REQUISITOS MÍNIMOS

2.1. IMPORTAÇÃO DE COEFICIENTES DE ABATE

- A aplicação instalada deverá ter a actualização 20090730_01_CC_Junho2009. Caso não saiba se a sua instalação possui esse grau de actualização, contacte os serviços da Lusodata – serviços Informáticos, SA
- O computador onde será efectuada a operação de importação deverá ter o programa Microsoft Excel instalado.




3. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE

- **Definição do ficheiro para importação**
 - Para a importação dos valores de coeficientes de abate, deverá possuir a informação necessária com os valores que são disponibilizados todos os anos através de Diário da República.
 - Deverá preencher um ficheiro de excel com a seguinte estrutura:
 - Coluna ARX5NB: Refere-se ao ano da tabela de coeficientes.
 - Coluna ARX6NB: Refere-se ao ano de aquisição.
 - Coluna AREIPC: Coeficiente a aplicar.
 - A descrição das colunas deverá surgir na primeira linha da folha de excel.
 - O ficheiro Excel deverá ter o seguinte aspecto, (com o exemplo da linha para a tabela referente ao ano de 2010, de um bem adquirido em 1903)

ARX5NB	ARX6NB	AREIPC
2010	1903	4275,74
...

- **Processo a efectuar na aplicação**
 - Aceder ao menu da aplicação de Gestão de Imobilizado, no menu *Imobilizado* → *tabelas de apoio* → *Coeficientes para abate*
 - Criar um novo registo referente ao ano pretendido (no exemplo 2010)



- Seleccionar a opção “Importar Excel”. Seguidamente será pedido o caminho e o nome do ficheiro Excel definido anteriormente.
- Seleccionar a opção Processar.
- Validar os dados após a importação, pela opção “Manter coeficientes de abate”.