

# MANUAL DE UTILIZADOR



# Tabela de coeficientes de abate

Historico de versoes
----------------------

Versão	Referência	Autor	Dt. Emissão	Comentários
01		João Jacinto	03/09/2010	



# Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. OBJECTIVOS	3
1.2. ESTRUTURA	3
1.3. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE	3
2. REQUISITOS MÍNIMOS	4
2.1. IMPORTAÇÃO DE COEFICIENTES DE ABATE	4
3. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE	5



# 1. INTRODUÇÃO

#### 1.1. OBJECTIVOS

Este manual tem como objectivo a explicação sobre uma possibilidade de carregamento rápido da tabela de coeficientes de abate, para a alpicação de Gestão de Imobilizado.

#### 1.2. ESTRUTURA

Este documento é composto por quatro partes

- Introdução
- Requisitos mínimos
- Descrição da funcionalidade

#### **1.3. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE**

A informação contida neste documento é confidencial e pertence à LUSODATA - Serviços Informáticos S. A. Qualquer divulgação, reprodução, cópia ou distribuição total ou parcial da mesma é proibida, não podendo ser utilizado o seu conteúdo para outros fins sem autorização da LUSODATA - Serviços Informáticos S.A.





# 2. REQUISITOS MÍNIMOS

### 2.1. IMPORTAÇÃO DE COEFICIENTES DE ABATE

- A aplicação instalada deverá ter a actualização 20090730\_01\_CC\_Junho2009. Caso não saiba se a sua instalação possui esse grau de actualização, contacte os serviços da Lusodata – serviços Informáticos, SA
- O computador onde será efectuada a operação de importação deverá ter o programa Microsoft Excel instalado.



# LUSODATA

## 3. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE

#### • Definição do ficheiro para importação

- Para a importação dos valores de coeficientes de abate, deverá possuir a informação necessária com os valores que são disponibilizados todos os anos através de Diário da República.
- Deverá preencher um ficheiro de excel com a seguinte estrutrura:
  - Coluna ARX5NB: Refere-se ao ano da tabela de coeficientes.
  - Coluna ARX6NB: Refere-se ao ano de aquisição.
  - Coluna AREIPC: Coeficiente a aplicar.
  - A descrição das colunas deverá surgir na primeira linha da folha de excel.
- O ficheiro Excel deverá ter o seguinte aspecto, (com o exemplo da linha para a tabela referente ao ano de 2010, de um bem adquirido em 1903)

AREIPC	ARX6NB	ARX5NB
4275,74	1903	2010

- Processo a efectuar na aplicação
  - o Aceder ao menu da aplicação de Gestão de Imobilizado, no menu <u>Imobilizado →</u> tabelas de apoio → Coeficientes para abate
  - Criar um novo registo referente ao ano pretendido (no exemplo 2010)

🗷 Manter Tabelas de Coeficientes Abate 📃 🚺					
₽	💵 💥 🖤 📳 Importar Excel				
	0	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	1		
	Ano	Descrição Tabela	^		
	2010	Coeficientes Desvalor. 2010	1		
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0		*		
Ľ	_				

- Seleccionar a opção "Importar Excel". Seguidamente será pedido o caminho e o nome do ficheiro Excel definido anteriormente.
- o Seleccionar a opção Processar.
- Validar os dados após a importação, pela opção "Manter coeficientes de abate".

