MANUAL DE UTILIZADOR



LOGIN.GI – Gestão de Imobilizado

Tabela de coeficientes para abate

Histórico de versões

Versão	Referência	Autor	Dt. Emissão	Comentários
1.1	Criação	João Jacinto	2010/09/03	
1.2	Actualização	João Jacinto	2017/11/02	



<u>Sumário</u>

ITRODUÇÃO	3
1. OBJECTIVOS 2. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE	3 3
EQUISITOS	4
1. IMPORTAÇÃO DE COEFICIENTES DE ABATE	4
ESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE	-5
.1. DEFINIÇÃO DO FICHEIRO PARA IMPORTAÇÃO	-5
2. PROCESSO A EFECTUAR NA APLICAÇÃO	5





1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJECTIVOS

Este manual tem como objectivo a explicação da opção de carregamento da tabela de coeficientes de abate da aplicação de Gestão de Imobilizado a partir de um ficheiro template em formato Excel que contenha os coeficientes de desvalorização monetária publicados para cada ano.

1.2. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

A informação contida neste documento é confidencial e pertence à Lusodata – Serviços Informáticos S.A. Qualquer divulgação, reprodução, cópia ou distribuição total ou parcial da mesma é proibida, não podendo ser utilizado o seu conteúdo para outros fins sem autorização da Lusodata – Serviços Informáticos S.A.



2. REQUISITOS

2.1. IMPORTAÇÃO DE COEFICIENTES DE ABATE

- O computador onde será efectuada a operação de importação deverá:
 - o Permitir o acesso à aplicação de Gestão de Imobilizado.
 - Ter instalado o software Microsoft Excel.
- O processo só poderá ser efectuado por um utilizador que possua credenciais de acesso à aplicação.



3. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE

Antes de efectuar o processo de importação para a tabela de coeficientes para Abate a partir de um ficheiro que contenha os coeficientes de desvalorização monetária deve obter, para suporte e consulta, a portaria legal que define os respectivos coeficientes para o ano de referencia a importar.

Em caso de utilização do ficheiro template disponibilizado pela Lusodata, recomendamos a prévia validação dos valores de coeficientes nele inscritos.

3.1. DEFINIÇÃO DO FICHEIRO PARA IMPORTAÇÃO

Se optar por criar o ficheiro template deverá:

- Preencher um ficheiro de Excel (extensão .xls) com a seguinte estrutura:
 - Coluna A deve conter o ano de referência para os coeficientes de actualização;
 - Coluna B deve conter o ano histórico base para o coeficiente de actualização;
 - Coluna C valor do coeficiente;

A primeira linha do ficheiro deve conter a descrição das colunas conforme exemplificado abaixo.

Ano Tabela	Ano Coeficiente	Coeficiente
2017	1903	4669,09
2017	1904	4346,37

Nota:

Na eventualidade de existirem bens com data de aquisição e/ou reavaliação anterior ao primeiro ano indicado na portaria deverão ser acrescentadas no ficheiro tantas linhas quantos os diferentes anos, indicando como o coeficiente o valor indicado para o primeiro ano da portaria.

3.2. PROCESSO A EFECTUAR NA APLICAÇÃO

- Aceder ao menu da aplicação de Gestão de Imobilizado, no menu <u>Imobilizado → Tabelas de</u> Apoio → Coeficientes para Abate.
- Criar um novo registo referente ao ano para o qual se pretende importar os coeficientes de desvalorização monetária. Será necessário indicar uma descrição, a qual sendo livre recomendase que identifique a portaria legal em que foram publicados os coeficientes para o ano de referência.



LUSODATA

<u>88</u> 1	🖄 Manter Tabelas de Coeficientes Abate 📃 💷 💌			
P	<u>×</u> ,	🖞 🖺 🔣 Importar Excel		
	0		💽 💅	
	Ano	Descrição Tabela	^	
	2016	Port. 316/2016 de 14/12		
>	2017	Port. 326/2017 de 30/10		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0		v	

• Posicionando-se na linha do ano pretendido, seleccionar a opção "Importar Excel". Será solicitado o caminho e nome do ficheiro Excel.

Importar Ficheiro Excel			
Nome do Ficheiro [\\dqltplex01\APPS_CLIENT\AS400\OBGI\Coeficientes desvalorização 2017.xls			
Linhas Processadas	0	Processar Sair	

- Aóps indicar/seleccionar o caminho e nome do ficheiro a importar, deverá primir no botão "Processar".
- Ao concluir o processo de importação a aplicação indicará o numero de linhas do ficheiro que foram importadas para a aplicação.
- Os dados importados devem ser validados através da opção"Manter Coeficientes de Abate". Esta opção permite ainda alterar os valores dos coeficientes importados bem como eliminar ou acrescentar novos registos para anos históricos base.

😫 Manter Coeficientes A 📼 🔳 💌			
Ano Tabela 2017			
R +	<u>×</u> ♥ ♥	8	
	0	0,000	1
	Ano	Coeficiente Abate	^
>	1903	4669,090	
	1904	4346,370	
	1905	4346,370	
	1906	4346,370	
	1907	4346,370	
	1908	4346,370	
	1909	4346,370	
	1910	4346,370	
	1911	4168,650	
	1912	4168,650	
	1913	4168,650	
	1914	4168,650	
	1915	3708,830	5
	1916	3035.690	Ŧ.

